

Processo de Atualização do SX

Atualização de Módulos

Abaixo o e-mail com o link de atualização de módulo enviado pela Salux, devemos copiar o link em destaque e colar na barra de endereço do navegador e teclar [ENTER]. Salve o arquivo no local desejado.



Disponibilizada a Versão de Atualizador de Tabelas

Suporte - Salux

Para:

Enviado por: Suporte Salux


Segurança: para assegurar a privacidade, o download de imagens de sites remotos foi impedido. [Mostrar imagens](#)

Disponibilizada a Versão de Atualizador de Tabelas

Prezado Cliente,

Já se encontra disponível na Internet (http://downloads.salux.com.br/versoes/atualizasus_v1.001.08.rar) a nova versão de Atualizador de Tabelas, contemplando as seguintes alterações:

Após efetuar o download do arquivo, devemos recortá-lo (CTRL+X) e colá-lo (CTRL+V) na sua respectiva pasta na rede, o caminho para chegarmos a pasta de atualização. No exemplo abaixo é o drive “S:” onde ficam as atualizações. Dentro dessa pasta, escolha a pasta corresponde ao tipo do arquivo. O exemplo abaixo é de uma atualização do módulo **atualizador de tabelas**, por isso a pasta dentro de atualizações é **atualizador**.





Após colarmos o arquivo em sua pasta na rede, devemos extraí-lo, os passos são:


1º Clicar com o botão direito do mouse sobre ele;

2º Clicar na opção “Extrair aqui”;


3º Será exibida uma mensagem de substituição dos arquivos, devemos clicar no botão “Sim p/ Todos”, conforme imagem abaixo.



4º Após a extração dos arquivos é necessário abrirmos o módulo a ser atualizado. No exemplo abaixo utilizamos o módulo “Atualizador de Tabelas”.



5º Clique no botão “OK”




6º Clique no botão “Iniciar”




Processo de Atualização do SX

Validação de Senha


Abaixo o e-mail com o link do arquivo de validação de senha enviado pela Salux, devemos copiar o link em destaque e colar na barra de endereço do navegador e teclar [ENTER]. Salve o arquivo no local desejado.




Como fizemos na atualização de módulo nos slides anteriores, salvamos o arquivo de validação no local respectivo.




Quando a senha de validação dos módulos está próxima de expirar, na hora que entrarmos em qualquer módulo do SX apresenta uma mensagem como está na imagem abaixo.



Quando clicamos no OK da mensagem anterior o módulo irá abrir. Para atualizar a validação da senha, clicamos em ajuda, e depois na opção Validação de Senha.



A opção apresenta a tela abaixo. E para validar a senha, clique no botão com indicação nº1, e vai abrir a opção selecionar o arquivo. Selecionamos o local onde foi gravado o arquivo. No passo nº2, selecionamos o arquivo e clicamos no botão **Abrir** indicado no nº3.





Assim que a avaliação é feita, apresenta a mensagem ao lado.

Para ver a data que foi prorrogada, clique no menu na opção Ajuda e depois na opção Sobre. A tela apresentada ao lado mostra a data da próxima expiração.



Processo de Atualização do SX

Atualização de Tabelas

Abaixo o e-mail com o link do arquivo de Atualização de Tabelas enviado pela Salux, devemos copiar o link em destaque e colar na barra de endereço do navegador e teclar [ENTER]. Salve o arquivo no local desejado.




Disponibilizado um novo local para baixar os arquivos para Atualização de Tabelas SIASUS-MH

Senhores

clientes estamos passando por manutenção em nosso site a fim de melhorar as condições de acesso à área do cliente. Pedimos desculpa pelo inconveniente e orientamos que esta versão seja baixada do seguinte link :




http://downloads.salux.com.br/versoes/tabelasiasus_201408_14082014.7z





O arquivo baixado vem compactado e assim como nos outros casos, vamos colocá-lo na pasta respectiva e descompactá-lo. Nessa mesma pasta nós **descompactamos todos arquivos de atualização de tabelas (apac, sia e sihmh).**


Este arquivo compactado contém vários arquivos do tipo texto (.txt), mas vamos nos concentrar em 3 arquivos específicos:

- atualizar_tbl_apac.txt (são as tabelas de APAC)
- atualizar_tbl_sia.txt (são as tabelas de BPA)
- atualizar_tbl_sihmh.txt (são as tabelas de AIH)





Para fazer a atualização, vamos utilizar o módulo Atualizador de Tabelas, que tem o ícone igual a esse ao lado e a tela é a mesma que aparece abaixo.






Depois de entrar no módulo, clique na menu Atualizador (1) e na opção atualizar tabela, em seguida clique no botão Selecionar Lista (2).

Quando abrir a janela de procura de arquivo, direcione para a pasta onde foram descompactados os arquivos.





Os arquivos que irão aparecer são sempre os três que foram citados alguns slides atrás.

Assim que o arquivo escolhido é aberto o módulo vai carregar e marcar as opções que necessitam de atualização, como mostrado abaixo.
Para iniciar a atualização clicamos no botão **Atualizar Tabela**.



Após iniciar a atualização a tela mostra a linha que está sendo atualizada e uma janela pequena, vai mostrando a progressão do processo.





Quando a atualização termina apresenta a mensagem acima. Caso ocorra algum problema normalmente é a atualização é cancelada e apresenta uma mensagem que segue o mesmo formato.